

Kurzanleitung Schnittstelle zum Abrufen von Objektinformationen (POIs)

Bitte beachten Sie:

Um die nachstehende Einrichtung vornehmen zu können, ist eine Freischaltung der Schnittstelle zum Abrufen von Objektinformationen (POIs) seitens Fireboard erforderlich. Mit dem entsprechenden Antragsformular können Sie diese bei unserer Kundenbetreuung kostenfrei beantragen.

Inhalte aus der Fireboard Einsatzbibliothek im DIVERA 24/7 Alarmmonitor

Damit erfasste POIs aus Ihrer Fireboard Einsatzbibliothek auf der Karte des Alarmmonitors von DIVERA 24/7 angezeigt werden können, benötigen Sie für diese Datenübergabe einen Authkey zu Ihrem Benutzerkonto des Fireboard Portals.


Melden Sie sich hierzu über <https://login.fireboard.net/> in Ihrem Benutzerkonto an.

Unter dem Menüpunkt Benutzer () → AuthKey-Verwaltung finden Sie die notwendige AuthKey für die POI-Integration DIVERA 24/7.

Über den Button KOPIEREN können Sie diese in den Zwischenspeicher übernehmen.

In DIVERA 24/7 sind folgende Schritte notwendig:

- In der Verwaltung unter "Setup → Monitor" bearbeiten Sie einen Monitor (oder erstellen einen neuen).
- Haben Sie im Standby- oder Einsatzmodus eine Karte hinzugefügt können Sie unter dem Reiter Karte den Layer "Fireboard POI anzeigen" auswählen.
- Im nächsten Schritt geben Sie dann den von der Fireboard Seite kopierten AuthKey in das Feld ein.



Inhalte aus der Fireboard Einsatzbibliothek im Alamos Alarmmonitor 4

Damit erfasste POIs aus Ihrer Fireboard Einsatzbibliothek auf der Karte des Alarmmonitor 4 von Alamos angezeigt werden können, benötigen Sie für diese Datenübergabe einen Authkey zu Ihrem Benutzerkonto des Fireboard Portals.


Melden Sie sich hierzu über <https://login.fireboard.net/> in Ihrem Benutzerkonto an.

Unter dem Menüpunkt Benutzer () → AuthKey-Verwaltung finden Sie die notwendige AuthKey für die POI-Integration Alamos.

Über den Button KOPIEREN können Sie diese in den Zwischenspeicher übernehmen.

In FE2 Alamos sind folgende Schritte notwendig:

- Unter dem Benutzer wählen Sie die Option „Einstellungen“.
- Im erscheinenden Fenster wählen Sie links die Option „Sonstiges“
- Im rechten Bereich übernehmen Sie unten im Feld „API-Schlüssel für Fireboard POIs“ den zwischengespeicherten Authkey.



Wir helfen Ihnen weiter

Support und Beratung

Falls Sie weitere Fragen zum Betrieb von Fireboard haben, sprechen Sie uns gerne an. Wir sind werktags von 8:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 06106/267 99 40 für Sie erreichbar. Alternativ nehmen wir Ihre Anliegen auch gerne per E-Mail entgegen. Schreiben Sie uns an support@fireboard.net.

